

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>FOGLIO INFORMATIVO</p> <p>URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA</p>	Rev.0	Pag. 1 di 1
		LAB-FI-009	

URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA

(Esame colturale dell'urina da catetere a permanenza)

La raccolta del campione deve avvenire il mattino del giorno della consegna.


1. Raccogliere sterilmente le urine in un contenitore sterile a bocca larga per urinocoltura.

Non raccogliere l'urina della sacca.

- lavare accuratamente le mani con sapone (non disinfettanti) e asciugare.
- staccare la sacca dal catetere e chiudere il tubicino del catetere stesso con l'apposito tappo sterile. Disinfettare la connessione tra catetere e tappo.
- togliere il tappo, eliminare le prime gocce di urina, far defluire direttamente l'urina in un contenitore sterile per urinocoltura, avendo cura di non riempirlo eccessivamente. Chiudere immediatamente il contenitore.
- riattivare il collegamento catetere-sacca.
- consegnare al Centro Prelievi il giorno stesso della raccolta

2. Se dotati di tampone Uriswab fornito dal Centro Prelievi, dopo la raccolta delle urine:

- aprire il tappo a vite della provetta Uriswab senza toccare la spugna sterile
- immergere la spugna per 10 secondi nell'urina raccolta nel contenitore sterile da urinocoltura fino a saturazione della spugnetta
- reinserire la spugna nella provetta e chiudere bene il tappo a vite. Consegnare la provetta Uriswab al Centro Prelievi.



NOTA : NON riempire la provetta Uriswab con l'urina

NOTA : in caso di utilizzo delle stesse urine (unico barattolo sterile) per urinocoltura ed esame chimico-fisico delle urine, prima eseguire il prelievo con tampone Uriswab per urinocoltura, poi travasare le urine nella provetta per esame urine.

Il contenitore sterile + tampone Uriswab sono forniti gratuitamente dal Centro Prelievi dietro presentazione di richiesta medica. Alternativamente il barattolo sterile a bocca larga può essere acquistato esternamente, ad es. in Farmacia.